

## Stručný návod na instalaci a aktivaci ieBook (interactive electronic book) software

1. Vložte ieBook (CD) do CD-mechaniky počítače
2. Vyberte možnost „Spustit INST.exe“
3. Objeví se 2 možnosti „AUTOPLAY“ nebo „INSTALL“. „AUTOPLAY“ spustí software přímo z CD a „INSTALL“ nainstaluje obsah CD do počítače. V obou případech je nutné software aktivovat.
4. Aktivace software na počítači, který má připojení k internetu:  
do tabulky s názvem Welcome vyplňte:
  1. **Full name:** Vaše celé jméno
  2. **S/N:** sériové číslo, které najdete na obalu CD pod názvem „*iebook Activation Serial Number*“; každý ieBook má jiné aktivační sériové číslo a toto sériové číslo začíná CZ-
5. Aktivace software na počítači, který nemá připojení k internetu – je nutné nejprve provést aktivaci na počítači, který je připojen k internetu a poté přenést aktivaci na počítač bez připojení k internetu, na kterém chcete software používat
  - a) vložte ieBook (CD) do počítače bez připojení k internetu
  - b) vložte USB flash disk do počítače bez připojení k internetu
  - c) zkopírujte soubor **ACT** z ieBook (CD) na USB flash disk a spusťte soubor **ACT** z USB flash disku
  - d) na obrazovce se objeví okno s titulkem „Congratulations!!!“ a s instrukcemi, jak dál pokračovat (viz dále)
  - e) zavřete okno (close)
  - f) vysuňte USB flash disk z počítače
  - g) vložte USB flash disk do počítače s připojením k internetu
  - h) spusťte soubor **ACT** na USB flash disku
  - i) proveďte aktivaci zadáním aktivačního sériového čísla jako v bodě 4
  - j) po úspěšné aktivaci se objeví okno s titulkem „Congratulations!!!“ a s instrukcemi, jak dál pokračovat
  - k) zavřete okno (close)
  - l) vysuňte USB flash disk a vložte jej do počítače bez připojení k internetu
  - m) spusťte soubor **ACT**
  - n) objeví se okno s názvem „Congratulations!!!“ a informací o tom, že aktivace proběhla úspěšně
  - o) spusťte soubor **INST**
  - p) objeví se 2 možnosti „AUTOPLAY“ nebo „INSTALL“. „AUTOPLAY“ spustí software přímo z CD a „INSTALL“ nainstaluje obsah CD do počítače.
6. Software ieBook je možné s využitím jednoho aktivačního sériového čísla aktivovat celkem třikrát. Všechny aktivace ale musí proběhnout nejpozději jeden rok od první aktivace. Pokud potřebujete software aktivovat počtvrté, je nutné zakoupit nový pracovní sešit, jehož je ieBook součástí. Platnost aktivace je časově neomezená.

### POZOR!

**Na stejném počítači zadejte aktivační číslo pouze jednou!**

### Technické problémy:

- I. Pokud počítač, na kterém byl software již nainstalován a aktivován, požaduje při spuštění software opětovné zadání aktivačního sériového čísla, tak toto číslo znova **nezadávejte**. Je nutné stáhnout si nejdříve aktualizaci software. Při aktualizaci software postupujte takto:
  1. vložte ieBook (CD) do počítače a otevřete internetovou stránku <http://www.expresspublishing.co.uk/Updates/>
  2. vyplňte tabulku:
    - a. **S/N:** sériové číslo, které najdete na obalu ieBook CD pod názvem „*iebook Activation Serial Number*“
    - b. CAPTCHA kód – opište dvě slova, které se v tabulce objeví („*Type the two words*“)
    - c. potvrďte kliknutím na „SUBMIT“
  3. klikněte na „DOWNLOADER“ a „ULOŽIT“ (vyberte, do které složky chcete aktualizovaný soubor uložit)
  4. spusťte uložený soubor, který se jmenuje [název ieBook]UPDATER.exe (např. FLAND1UPDATER.exe)
  5. objeví se zpráva: „ieBook successfully updated!“
  6. klikněte na volbu: „Click to re-activate your ieBook“
  7. vysuňte ieBook (CD) z mechaniky, restartujte počítač a spusťte software
  8. pokud počítač i po aktualizaci požaduje zadání aktivačního čísla, tak toto číslo nezadávejte a postupujte takto:
    - a. vložte ieBook (CD) do mechaniky počítače
    - b. vyberte možnost „UNINSTALL“
  9. vysuňte ieBook (CD) z mechaniky, restartujte počítač a spusťte software
  10. pokud i nadále nejde software spustit, kontaktujte nás
  - 11.
- II. Pokud při aktivaci software počítač hlásí, že není připojen k internetu a přitom připojení k internetu funguje, postupujte takto:
  1. vypněte bránu firewall systému Windows (v ovládacích panelech)
  2. zkontrolujte nastavení data a času

Návod na instalaci a použití software je k dispozici na ieBook ve formátu pdf s názvem „*User's manual*“. Popis aktivace software je uveden v souboru s názvem „*Activation Manual*“.